



149 Кардиган для мальчика ●●●

Размеры 116, 122, 128, 134, 140

Длина по спинке 47-49-52-54-57 см.

Вам потребуется:

Двухлицевое трикотажное полотно 1,10-1,15-1,20-1,25-1,30 м шириной 135 см; подкладочная ткань 0,80-0,85-0,90-0,95-1,00 м шириной 140 см; шерстяной галун (для окантовки) 2,10-2,20-2,30-2,40-2,50 м шириной 3 см (в готовом виде 1,5 см); 1 пуговица; маленькие подплечники.

Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна.

Бумажная выкройка:

Перенести детали выкройки. С детали 1 подборт перенести как отдельную деталь.

Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа кардигана и низа рукавов — 4 см, детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

Раскрой:

Из двухлицевого трикотажного полотна:

- | | |
|--------------------------------------|----|
| 1 Полочка | 2х |
| Подборт | 2х |
| 2 Спинка | 2х |
| 3 Верхняя часть рукава | 2х |
| 4 Локтевая часть рукава | 2х |
| 5 Обтачка горловины спинки со сгибом | 1х |
| 6 Карман | 2х |

Из подкладочной ткани: деталь 1 за вычетом ширины подборта, деталь 6 за вычетом ширины обтачки, деталь 2 за вычетом ширины обтачки горловины спинки и со складкой по линии середины спинки шириной ок. 2 см на свободное облегание, детали 3 и 4.


Прокладка: см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

■ На полочках стачать вытачки. Глубины вытачек разрезать посередине и разутюжить, у вершин вытачек сутюжить слабины.

■ Выполнить средний шов по спинке, боковые и плечевые швы, подборта стачать с обтачкой горловины спинки по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить.


■ Накладные карманы. Деталь каждого кармана из подкладочной ткани притачать к цельнокроеной обтачке верхнего среза кармана, оставив в шве посередине открытый участок на длину ок. 5 см для выворачивания. Обтачку и подкладку отвернуть на лицевую сторону, стачать боковые и нижние срезы. Карман вывернуть, открытый участок шва зашить. От галуна отрезать 2 отреза длиной по 13 см. Длину верхнего края кармана отмерить на отрезке галуна и поставить метки. Концы галуна срезать, не доходя по ок. 7 мм до поставленных меток, и подвернуть. Галун сложить вдоль пополам, концы зашить. Открытые срезы галуна приколоть вместе под верхний край кармана так, чтобы галун выступал на ширину 8 мм. Галун пришить вручную. Карман настрочить по разметке на полочку в край.




Выкройка с зелеными контурами на листе выкроек D

Детали 1-6

- | | |
|------------|-----|
| размер 116 | — |
| размер 122 | --- |
| размер 128 | — |
| размер 134 | --- |
| размер 140 | — |



План раскладки при ширине трикотажного полотна 135 см



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

■ Подборта и обтачку горловины спинки приколоть к кардигану лицевой стороной к лицевой стороне и притачать. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборт и обтачку горловины спинки отвернуть вперед/вверх и настрочить на припуски шва притачивания близко к шву. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, далее припуск на подгибку низа кардигана отвернуть на изнаночную сторону. Край приутюжить. Припуск на подгибку низа кардигана пришить вручную незатянутыми стежками. Подборта пришить к подгибке низа.

■ На рукавах выполнить швы. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.

■ Рукава втачать, припосадив их по окатам. Пришить подплечники.


■ Подкладка, к кардигану пришить подкладку — см. модель 137.

■ На левой полочке обметать петли.

■ Оставшийся отрезок галуна сложить вдоль пополам и приколоть, начиная от линии середины спинки, под внешние края кардигана так, как описано для карманов. У линии середины спинки концы галуна разложить и сшить. Галун пришить к кардигану вручную.

burda Download-Schnitt


Modell 149 Burda Style 8/2012



Copyright 2012 by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda Platz 2, D-77652 Offenburg
Sämtliche Modelle, Schnittteile und Zeichnungen stehen unter Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten ist untersagt.
Der Verlag haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Schnitts, der Materialien,
unsachgemäße Ausführung der Tipps und Anleitungen oder unsachgemäße Nutzung der Modelle entstehen.



2a




1a

2b

1a

1b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ





2d

1c

1d

TPMTCALMTb
ease
einhalten






4a

1 Taschenanstoß
pocket placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

3a

2a



4b




vordere Mitte Fadenlauf
center front straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

Besatz
facing
ОБТАЧКА, ПОДБОРТ

3b

3a

2b





4d


3d

2d

3c









4a

5a






5b

5c

Фаденлауф
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ



4c




5c



rückw. Mitte
Stoffbruch
Fadenlauf
center back fold
straight grain
ЗАДНЯЯ
СЕРЕДИНА
СГИБ ДОЛЕВАЯ
НИТЬ

5

5d




Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

4d

5d



4e